

Korištenje *Bamboo Slatea* za *online* nastavu

Upute za osnovnu uporabu

Bamboo Slate je *smartpad*, vrsta grafičkog tableteta. Koristi se uz aplikaciju *Wacom Inkspace App* koja radi na svim operativnim sustavima. *Bamboo Slate* se s računalom ili mobitelom spaja pomoću *bluetootha*. Baterija mu se puni preko USB-kabela. Tablet ima samo jedan gumb kojim se upravlja s tabletom.

Korisnici *Windowsa* mogu je preuzeti na aplikaciji *Windows Store* upisivanjem naziva aplikacije u tražilicu. Potrebna je registracija u sustavu *Wacom Inkspace App*.

Pomoću aplikacije moguće je u *realnom* vremenu prenositi na računalo pisanje po tabletu što sliči na pisanje po ploči. Korištenjem mogućnosti dijeljenja sadržaja (*screensharing*) u nekoj aplikaciji (*Teams*, *Zoom*, *Skype* i sl.) moguće je *simulirati* nasatavu uživo pred pločom. Piše se po bilo kojem papiru, a signal se prenosi ako je debljina bunta papira manja od 8 mm. Zapisi se mogu spremiti ili obrisati, a postoji i mogućnost prijenosa u neki drugu vrstu datoteke te postoji mogućnost OCR-a.

Više informacija na <https://www.wacom.com/en-us/products/apps-services/inkspace> i <https://www.wacom.com/en-us/products/smartpads/bamboo-slate-and-bamboo-folio>.

Uparivanje tableteta s računalom/aplikacijom

Upalite tablet pritiskom na okrugli gumb (oko 2 s), dok se ne upali zeleno svjetlo.

Pokrenite aplikaciju. Na sredini prozora aplikacije stisnite gumb. U gornjoj navigacijskoj traci stisnite sivi okrugli gumb s pravokutnikom i ×.

Odaberite *Pair your device*.

U novom okviru pritisnite gumb *Connect*. Odaberite *Wacom Smartpad* i stisnite gumb *Proceed*. Stisnite gumb *Next* ako je tablet već upaljen ili ga najprije upalite. Slijedite upute od aplikacije. Pritisnite gumb na tabletu i držite ga dok na tabletu ne počne svijetliti plavo svjetlo (oko 7 s). Dok traje uparivanje, plavo svjetlo treperi. Kad uparivanje uspije, pritisnite gumb na tabletu (jače, na 1 s) da potvrdite uparivanje. Odaberite orijentaciju tableta – pejzažna/*landscape* je prikladnije jer će napisano izgledati veće na ekranu.

Pokretanje *Live mode*

Stisnite u gornjoj traci gumb koji podsjeća na znak za Wi-Fi. Slijedite upute. Pritisnite gumb na tabletu i pričekajte. Kad uspije prikazat će se prazan list papira.

Počnite pisati po tabletu.

Želite li prijeći na novu stranicu, odnosno na čistu stranicu, pritisnite gumb na tabletu.

Želite li izaći iz *Live modea*, pritisnite mišem na znak kućice u gornjem lijevom kutu prozora/aplikacije.

Stranice ostaju spremljene, a mogu se obrisati.